

# Configurer le wi-fi sur Linux

## Introduction

L'UBO dispose de 2 réseaux sans fil spécifiques aux différents profils d'utilisateurs.

## Se connecter au wi-fi


- 1) Cliquez sur **Systèmes > Préférences > Connexions réseaux**.
- 2) Cliquez sur **Sans fil > Ajouter**.
- 3) Cliquez sur votre réseau (selon votre statut) :

- **Étudiants UBO** : Eduroam
- **Personnels UBO** : Eduroam
- **Étudiants extérieurs (UBS, UHB, Rennes 1...)** : Eduroam
- **Usagers extérieurs temporaires** : invite

Pour les usagers extérieurs temporaires, demandez la création d'un compte à l'assistance de proximité.

- 4) Cliquez sur **Se connecter**.
- 5) Pour vous connecter au réseau **Eduroam**, tapez vos identifiants ENT :
  - **Étudiants** : [numéroétudiant@univ-brest.fr](mailto:numéroétudiant@univ-brest.fr)
  - **Personnels** : identifiantENT@univ-brest.fr
  - Tapez votre mot de passe

6) Saisissez les paramètres suivants :



Nom de la connexion : eduroam

Connecter automatiquement

Sans fil Paramètres IPv4 Paramètres IPv6 Sécurité sans fil

Sécurité : WPA et WPA2 entreprise

Authentification : Protected EAP (PEAP)

Identité anonyme :

Certificat du CA : (Aucun)

Version de PEAP : Automatique

Authentification interne : MSCHAPv2

Nom d'utilisateur : identifiantENT@univ-brest.fr

Mot de passe : mot de passe ENT

Afficher le mot de passe

Disponible pour tous les utilisateurs

Annuler Appliquer...

7) Pour vous connecter au réseau **Invite**, tapez les identifiants fournis par l'assistance de proximité.

8) Vous êtes connecté au réseau de votre choix.

Nom	Date	Type de modification	Version
CD	17/01/2011	Première version	1.0
AM	07/04/2011		1.1
Morgane Chapalain	02/06/2016	Corrections, mise en forme	2.0